

Kraków, 17.09.2024 r.

Zalecenia interwencyjne do obiektów zalanych wodą i zawilgoconych podczas powodzi:

- Wszelkie działania prowadzić w rękawiczkach oraz w odzieży ochronnej.
- W pomieszczeniach zapewnić cyrkulację powietrza.
- W pomieszczeniach nie podnosić temperatury, nie włączać urządzeń grzewczych, podwyższona temperatura przy wysokiej wilgotności przyspiesza rozwój mikroorganizmów, pleśni.
- Obniżać wilgotność powietrza poprzez osuszacze bądź wentylatory z chłodnym powietrzem.
- Obiekty mokre, zabrudzone błotem: rzemiosło, meble, papier, tkaniny, splukać czystą wodą, odłożyć do schnięcia.
- Obiekty wyjąć z mokrych opakowań.
- Zamoczone obiekty starać się przenieść do suchych pomieszczeń, układać na suchych, czystych powierzchniach, gdy ich brak powierzchnie mokre odizolować folią. Do stworzenia prowizorycznych półek można użyć np. tektury falistej rozłożonej na kubkach jednorazowych (umożliwi to przepływ powietrza).
- Większe obiekty, elementy wyposażenia, odsunąć od ścian, podnieść z podłogi (ustawić na podkładkach), zapewniając wentylację.
- Obiekty do suszenia układać w miarę możliwości luźno, by zapewnić przepływ powietrza. Książki ustawiać pionowo z wachlarzowo rozsuniętymi kartami, do odciągania nadmiaru wody użyć przekładek typu bibuły, niezadrukowany papier, niebarwiony ręcznik papierowy, materiały te należy często wymieniać.
- W celu zapobiegania rozwojowi mikroorganizmów, w możliwie najkrótszym czasie (najkorzystniej w czasie 48-72 godzin) zbiory papierowe, tekstylia należy poddać zamrożeniu, ewentualnie schłodzeniu (w zamrażarce, lodówce, chłodniach w tym samochodowych), zanim będzie możliwe podjęcie działań specjalistycznych. Obiekty do zamrażania umieścić w foliach lub w pojemnikach plastikowych, aby nie stykały się ze sobą w czasie zamrażania.
- Nie używać środków dezynfekcyjnych do czyszczenia obiektów.
- Obiekty mokre są szczególnie delikatne, mogą ulec rozpadowi, należy je przenosić na podstawkach, tackach, w koszach.
- Ciężkie, duże przedmioty przenosić chwytając od dołu (u podstawy), nie chwycić za elementy drobne.
- Obrazy, papiery, grafiki oprawione za szybą wyjąć z ram, usunąć mokre podkłady, zaplecki, szyby.
- Obrazy na płótnie, na desce – suszyć w pozycji pionowej, nie wycierać warstwy malarskiej. Warstwa malarska nie powinna stykać się z innymi

powierzchniami. W przypadku odspojień i luźnych fragmentów warstwy malarskiej obrazy suszyć w pozycji poziomej, licem do góry, na podkładkach, zapewniających przepływ powietrza.

- Suszenie obrazów, rzeźb drewnianych, obiektów ze skóry, powinno przebiegać powoli i stopniowo, nie nagrzewać ich ciepłym powietrzem, nie suszyć na słońcu.
- W przypadku obiektu, który uległ rozpadowi pozbierać wszystkie jego części i umieścić w jednym pojemniku.
- Obiekty metalowe przepłukać czystą wodą, osuszyć czystą tkaniną.
- Zasady postępowania z obiektami bibliotecznymi i archiwalnymi znajdują się na stronie: www.archiwa.gov.pl.

Opracował Zespół MNK